2014

上出来 BEST 8

スタートアップガイド

PEACENET Co.,Ltd.

PEACENET

目次

使用許諾契約書 1
著作権・商標権及び注意事項 3
動作環境 4
上出来 BEST8 4
上出来 BEST8 サーバー監視 4
上出来 BEST8 オプション機能 5
その他の制限事項・注意事項 5
旧バージョンとの共存に関しての注意点 6
インストール 6
アンインストール 6
プロテクタ 7
LAN 版プロテクタ（サーバー監視）での認証について 7
データ参照先変更について 8
データ共有での注意点について 8
複数のクライアントで、同一のデータを参照する場合について 8
インストール 9
上出来 BEST8 のインストール 9
インストールメディアからの場合 9
Web からのダウンロードファイルの場合 9
エラー1330 でインストールに失敗する場合 12
上出来 BEST8 サーバー監視のインストール 13
インストールメディアからの場合 13
Web からのダウンロードファイルの場合 13
インストールメニュー　その他の項目について 16
初回起動時の初期設定 18
プロテクタドライバをインストールする 19
プロテクタを利用可能にする 22
スタンドアロン版 22
LAN 版 22
ピースネットクラブ保守認証を行う 23
.Net Framework のエラーが出る場合 23
「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合 24
アプリ設定 25
プログラムのアップデート 25
利用地域設定 27
様式/管理基準アップデート 27

インストールメディアから更新を行う場合 28
プログラムのアップデート 28
様式/管理基準のインストール 28
旧バージョンからのデータ移行 29
制限事項・注意事項 29
移行できるデータ 29
移行できないデータ 29
データ移行の手順 30
その他 33
インストール・初期設定後の設定に関して 33
マニュアルをご覧になる際の注意事項 33

使用許諾契約書

本製品のインストールを実行した場合、本使用許諾契約書の内容に合意したものとなります。

「上出来 BEST8」を利用するに当たり、株式会社ピースネット（以下、「甲」という）とお客様（以下、「乙」という）の間において、下記の使用条件によりソフトウェア使用許諾契約を締結します。

第１条 定義

１．【ソフトウェア】とは、本製品に含まれているすべてのプログラムとデータをいう。
２．【プロテクト装置】とは、ライセンス管理を行う USB 型プロテクトキーのことをいう。
３．【マニュアル類】とは、本製品に含まれる取扱説明書、その他すべての印刷物および電子化されたユーザマニュアル・ヘルプその他すべてのドキュメント類をいう。
４．【サーバー】とは、保守認証やアップデートファイル等をダウンロードする為の甲の web サーバーをいう。

第２条 使用条件

乙は、乙が購入したライセンスの範囲で、ソフトウェアを使用することができます。

第３条 禁止事項

１．乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、甲の承諾なしにソフトウェアの複製物を作成することができません。
２．乙は、乙が業務上利用する以外で、マニュアル類の複製物を作成、印刷することはできません。
３．乙は、プロテクト装置、ソフトウェアまたはソフトウェアの複製物を譲渡、販売、転貸することができません。
４．乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、プロテクト装置・ソフトウェア及びマニュアル類の二次的著作物を創作、譲渡、販売、転貸することができません。
５．乙は、ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをすることができません。
６．乙は、プロテクト装置の解析、改造、複製をすることができません。
７．乙は、本製品を甲に無断で複写、複製、加工、解析、乙の業務以外での使用、有償・無償を問わず第三者への譲渡・貸与はできません。
８．乙は、正常な行為（web サイトの閲覧、認証やアップデートなど）以外で弊社サーバーへ

不正なアクセスを行ってはいけません。

第４条 保証

甲は、乙が製品を購入した日から３０日に限り、ソフトウェアが記録されているＣＤ－ＲＯＭまたはマニュアル類にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な部類的欠陥が存在する場合、本製品を無料で交換します。それ以外の場合に関しては、保守契約の保障範囲内で行うものとします。

第５条 ライセンス認証とソフトウエアアップデート

１．乙は、本製品を使用する為に保守ライセンス認証を行うことを同意するものとします。
２．乙は、認証やアップデート等の通信等にかかる費用に関し、乙の負担で行うことを同意するものとします。
３．乙は、本製品が認証時やアップデート確認時又はアップデート時に、甲のサーバーに端末情報を送信することを同意するものとします。

第６条 免責

１．本製品に関わる乙に対する保証は、前条に定める保証範囲とします。
２．甲は、本製品（ソフトウェアの複製物も含む）の使用の結果、乙または第三者が被った直接または間接のいかなる損害・障害についても責任を負わないものとします。
３．本製品に含まれる機能が乙の特定目的に適合することを、甲は保障しません。

第７条 契約の発効・解除

１．本契約は、乙が本製品を受領した日から発行します。
２．乙が本契約の条項に違反した場合は、本契約は解除されるものとし、乙は本製品を直ちに甲に返還するものとします。なお、この場合、本製品の代金は返還されるものではありません。

以上

禁止事項

- ハードウエアプロテクタ・本製品ソフトウエアプログラムの複製、複写、改変
- 付属マニュアル等関連資料の複製、複写、転載、改変
- 本製品ソフトウエアプログラムの全部または一部の第三者に対する再配布
- 本製品の付与、レンタル、リース行為あるいは中古取引

著作権・商標権及び注意事項

著作権・商標権

Microsoft Windows, Microsoft Office Excel, DirectX, .NET Framework 及び Windows Mobile Device Center などは、米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。
Adobe Acrobat, Adobe Reader は Adobe Systems 社の商標または登録商標です。

その他一般に会社名・製品名は各社の登録商標です。

注意事項

各システム操作上の注意事項は、システム毎のヘルプの各項目を参照して下さい。

インストール前の注意点

・インストール前には、動作環境をご確認の上作業を行ってください。
・インストール／アンインストールの際は、常駐している(または起動している)プログラムを全て終了させた状態で作業を行って下さい。作業が正常に終了できない場合があります。
※日本語入力 FEP(IME)や Volume Control 等のシステム上のもの、またセキュリティソフトなどは含みません。
・インストール時・利用時には必ず管理者権限のあるユーザーで実行してください。
・上出来 BEST（ver.6xxx）がインストールされている PC での共存が可能です。
・上出来 BEST（ver.6xxx）がインストールされている PC ではプロテクトドライバをインストールする必要が無い場合があります。
・インストール先のハードディスクに十分な空き容量があることを確認してください。
・インストール後、エクスプローラ等によるフォルダ／プログラム／データ等の移動は行わないで下さい。プログラムが正常に動作しない、データを正常に表示しない、アンインストールができない等の障害が発生する事があります。

ヘルプマニュアルに記載されている動作環境やプログラムの操作に関する事項は、全てヘルプマニュアル作成時のものです。記載内容に差異がある場合は全てプログラム側の動作が優先されます。

最新の動作環境などに関しては、弊社 web サイトの動作環境やお知らせ事項をご覧下さい。

動作環境

上出来 BEST8

対応 OS	Windows 8.1（64bit 版・32bit 版）※Windows RT 8.1 を除く Windows 8（64bit 版・32bit 版）※Windows RT を除く Windows 7（64bit 版・32bit 版：ServicePack1 以上） Windows Vista（32bit 版：ServicePack2 以上）
CPU	Intel Core 2 Duo 以上
メモリ	64bit 版 OS：4GB 以上　／　32bit 版 OS：2GB 以上
ディスプレイ	1366×768　32bit カラー以上
ハードディスク	フルインストール時 3GB 以上、その他データ分の空き容量が必要
入力装置	キーボード・マウス必須 ※タッチパネルによる操作は動作対象外としております。
メディア	DVD-ROM メディア
プロテクト	USB Type A コネクタ（マイクロ・ミニ非対応）

上出来 BEST8 サーバー監視

対応 OS	Windows Server 2012R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008R2（ServicePack1 以上） Windows Server 2008（64bit 版・32bit 版：ServicePack2 以上） Windows 8.1（64bit 版・32bit 版）※Windows RT 8.1 を除く Windows 8（64bit 版・32bit 版）※Windows RT を除く Windows 7（64bit 版・32bit 版：ServicePack1 以上） Windows Vista（32bit 版：ServicePack2 以上）
対応プロトコル	TCP/IP・IPX/SPX・Net/BEUI・UDP
CPU	Intel Core 2 Duo 以上
メモリ	64bit 版 OS：4GB 以上　／　32bit 版 OS：2GB 以上
ハードディスク	50MB 以上
メディア	DVD-ROM メディア
プロテクト	USB Type A コネクタ（マイクロ・ミニ非対応）
クライアント 最大同時接続数	254 台：ただしサーバー機の最大同時接続数制限を超えた数は接続することができません。※OS・エディションにより最大同時接続数が異なります。
注意事項	LAN 版プロテクトで認証できるのは、LAN 内での接続に限ります。 ※VPN 等の遠隔通信・公衆回線網を利用した接続方法は動作対象外です。

上出来 BEST8 オプション機能など

文書管理　及び　エクセル出力オプション	
必須アプリケーション	Microsoft Office Excel 2007 / 2010 / 2013
ファイルバージョン	Excel 97-2003 ブック（*.xls）　／　Excel ブック（*.xlsx　Excel 2007 以降の形式）
注意事項	Excel ブック（*.xlsx）形式で保存すると拡張子が 4 文字となるため、 多くの電子納品基準(案)では電子成果品としての利用が出来なくなります。

PDF 取り込みオプション	
必須アプリケーション	Adobe Acrobat X / XI / Adobe Acrobat DC
注意事項	上記以外の PDF 作成ソフトや、Adobe Acrobat Reader（Adobe Reader）等の 無償 PDF ビューアでは動作しません。

その他の制限事項・注意事項

・ARM 向け OS「Windows RT 8.1・Windows RT」などでは利用することは出来ません。
・上出来シリーズは 64bit OS 上でも 32bit アプリケーション(WoW64)として動作します。
　64bit アプリケーションしか動作しない環境（IA64 系 CPU など）では使用出来ません。
・Windows の家庭向けエディションではドメイン環境での LAN 版認証は出来ません。
・Virtual PC や Hyper-V 等の仮想環境、Boot Camp でのデュアルブートは動作対象外です。
・OS・各ソフトウェアは、各メーカーのアナウンスに従い、常に最新の状態でご利用ください。
　各メーカーによるサポート期間が終了した時点で、上出来シリーズでも動作対象外となります。
・Windows XP 等、旧 OS からのアップグレードをした環境では正常にご利用頂けません。
　必ずクリーンインストールを行った環境でご利用下さい。

ハードウエア（PC）についての注意事項

以下の様な場合、プロテクト装置を正常に認識できない場合があります。
・USB ハブ、USB 変換ケーブル、拡張ドック等を使用した場合
以下の様な場合、アプリケーション・プロテクト装置などが正常に動作しない場合があります。
・タブレット型 PC（キーボードドック等を利用するモデルも含む）

最新の動作環境は、弊社 web サイトよりご確認ください。
http://www.peacenet.co.jp/

旧バージョンとの共存に関しての注意点

上出来 BEST8 は、上出来 BEST（旧版/ver6455 以降）と、一部のケースを除き共存する事が可能です。

インストール

既に上出来 BEST がインストールされている PC では、上出来 BEST（旧版）を最新の状態にしてから上出来 BEST8 のインストールを行って下さい。上出来 BEST（旧版）と上出来 BEST8 を同時に新規インストールする場合は、以下の順番で行って下さい。

1.上出来 BEST（旧版）のインストールと最新版へのアップデート
2.上出来 BEST8 のインストールと最新版へのアップデート

クライアントアプリ（上出来 BEST 本体）とサーバーアプリ（サーバー監視）の、同一 PC へのインストール互換は以下の通りです。

クライアントアプリ / サーバーアプリ	上出来 BEST（旧版/ver6455 以降）	上出来 BEST8
上出来 BEST サーバー監視（旧版/ver6405 以降）	○	× ※共存できません。
上出来 BEST8 サーバー監視	× ※共存できません。	○

アンインストール

上出来 BEST8 をインストールした後、上出来 BEST（旧版）をアンインストールする場合は、必ずプロテクタドライバが最新版であることを確認してください。

上出来 BEST（旧版）の古いプロテクタドライバがインストールされたまま上出来 BEST（旧版）をアンインストールすると、上出来 BEST8 が起動できなくなるおそれがあります。

プロテクタ

・パラレル型プロテクタは使用できません。

・旧式の USB プロテクタ（ver5 以前に出荷された本体が白いものなど）は利用できない場合があります。

LAN 版プロテクタ（サーバー監視）での認証について

上出来 BEST（旧版）と上出来 BEST8 のサーバー監視での認証互換は以下の通りです。

クライアント / サーバー	上出来 BEST（旧版/ver6455 以降）	上出来 BEST8
上出来 BEST サーバー監視（旧版/ver6405 以降）	○ ※自動検出機能なし	○ ※自動検出不可
上出来 BEST8 サーバー監視	○ ※自動検出不可	○

サーバーの自動検出機能について

サーバー・クライアントのファイアウォールや、セキュリティソフトの設定により動作しない場合があります。詳しくは、上出来 BEST8 台帳管理　操作ガイドの**サーバー監視の設定及び自動検出について**をご覧下さい。

データ参照先変更について

データ共有での注意点について

上出来 BEST8 では、データ環境設定によりデータフォルダを簡単に変更することができます。
データ環境設定での指定先は、ローカルドライブだけでは無く、サーバーや NAS（Network Attached Storage）にデータ環境を設定する事も可能です。この場合、上出来 BEST8 での**データ環境設定**前に、Windows や LAN 側の共有設定を行う必要があります。

ネットワーク設定は、PC や LAN の環境構築状態により異なる上、セキュリティリスクの伴う作業です。独自に設定を行えない場合は、手掛けた専門の業者又は設定を行った担当者の方などにご相談下さい。

サーバー・NAS でデータ共有する場合は、Windows OS 搭載のモデルをご利用下さい。Linux 搭載モデルや UNIX ベースの Free NAS 搭載モデルなど、Windows 以外の OS は動作対象外となります。

変更方法や注意事項は、上出来 BEST8 台帳管理　操作ガイドの**環境設定－データ環境設定**ページ以降をご覧下さい。

複数のクライアントで、同一のデータを参照する場合について

上記データ環境設定の手順により、NAS 等のデータ環境を複数の PC で参照する場合、
同一工事内の同一のタイトルは開いて編集される事が無い様にロックが掛かります。

写真管理理での同一データ参照は動作が異なります。
詳しくは　写真管理　操作ガイド　をご覧下さい。

インストール

上出来 BEST8 のインストール

インストールメディアからの場合

インストールメディアをドライブにセットします。

ドライブの動作確認が表示された場合は、自動再生を許可し先へ進みます。

上出来 BEST8 インストールメニューが起動しメニューが表示されますので、

上出来 BEST8 のインストールを選択します。

Web からのダウンロードファイルの場合

ダウンロードページの手順に従い、インストーラーを起動します。



1. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、**はい**をクリックします。

2. ようこそ画面では**次へ**をクリックします。使用許諾契約書の内容を良くご覧ください。
   内容について問題が無い場合は、**使用許諾契約書の条項に同意します**をクリックします。



3. インストール先のフォルダ確認画面が表示されます。
   そのまま続行する場合は、**次へ**をクリックします。
   インストール先フォルダを変更する場合は、**変更**をクリックします。
   ※変更する場合、　￥上出来８￥　の部分は削除しないよう注意して下さい。





4. セットアップタイプの確認画面が表示されます。

   全てインストールする場合、〔完全〕を選択した状態で、**次へ**をクリックします。

   インストールする項目を選択する場合は、**カスタム**を選択した状態で、**次へ**をクリックします。



5. ・カスタムセットアップ

   サンプルデータが必要無い場合のみ、サンプルデータサブメニューの**この機能を使用できないようにします。**を選択します。それ以外の項目は通常変更する必要はありません。



6. **次へ**をクリックすると、ファイルのコピーが実行されます。





7. 完了しましたら、パソコンを再起動してから上出来 BEST8 をご利用下さい。

エラー1330 でインストールに失敗する場合

オフライン環境で 上出来 BEST8 をインストールしようとすると、次のエラーが表示され、インストールが中断される場合があります。

> エラー 1330。キャビネットファイル ～.cab のデジタル署名が無効なため、必要なファイルをインストールできません。
> キャビネットファイルが壊れている可能性があります。エラー 266 が Winverifytrust によって返されました。

このエラーは、お使いのコンピュータが上出来 BEST8 インストーラーのデジタル署名の正当性を確認できない場合に発生します。

元々Windows には必要最小限のルート証明書しか用意されておらず、定期的あるいは必要に応じて Windows Update サイトより自動でルート証明書を更新する仕組みになっています。

一旦インターネットに接続していただくか、Microsoft の「ルート証明書の更新プログラム」(KB931125)を適用した上で、再度インストールを行ってください。

上出来 BEST8 サーバー監視のインストール

LAN 版プロテクタをご利用の際、LAN 版プロテクタを接続し、サーバー機とするパソコンにインストールします。スタンドアロン版のみをご利用の場合は要ありません。

インストールメディアからの場合

インストールメディアをドライブにセットします。

ドライブの動作確認が表示された場合は、自動再生を許可し先へ進みます。

上出来 BEST8 インストールメニューが起動しメニューが表示されますので、

サーバー監視システムのインストールを選択します。

Web からのダウンロードファイルの場合

ダウンロードページの手順に従い、インストーラーを起動します。

1. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、**はい**をクリックします。

2. **使用許諾契約**が表示されますので内容をよくご確認の上、
同意する場合は**使用許諾契約の条項に同意します**にチェックを入れ**次へ**をクリックします。

3. インストール先を変更する場合、**変更**をクリックしインストール先を変更して下さい。
※変更時、￥上出来 BEST8 サーバー監視￥　の部分は削除しないで下さい。





4. インストールのインジケータが表示され、インストールが完了します







サーバー監視システムのスタートアップ登録について

上出来 BEST8 サーバー監視システムは、インストールを行うと自動的に Windows のスタートアップ項目に登録され、デスクトップ起動時に自動起動するようになります。

自動的にスタートアップさせたく無い場合、

以下の場所から**上出来 BEST8 サーバー監視システム**のショートカットを削除して下さい。

Windows 8.1・Windows 8

エクスプローラで、以下のフォルダを参照

C:¥ ProgramData ¥ Microsoft ¥ Windows ¥ Start Menu ¥ Programs ¥ StartUp

Windows 7・Vista

Windows スタートメニュー> すべてのプログラム> スタートアップ

インストールメニュー　その他の項目について

上出来 BEST8 の更新

通常は上出来 BEST8 の起動後、台帳管理画面から**プログラムアップデート**を行いますので、利用する事はありません。インターネット接続が出来ず、インストールメディアからアップデートを行う場合に限り利用します。最新版の配布元は常に web サーバーのアップデータとなります。

アップデートに関して詳しくは、上出来 BEST8 台帳管理　操作ガイドから**表示・アプリ設定**をご覧下さい。

オプション

以下のオプションがインストール可能です。

1. Adobe Acrobat Reader DC

Adobe 社が提供する PDF リーダーです。※PDF を作成する事はできません

上出来 BEST8 のマニュアルを閲覧する場合に必要となりますが、

Adobe Acrobat（製品版）が既にインストールされている場合はインストールしないで下さい。

2. Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft 社が提供するライブラリの一種です。

ピースネットクラブ保守認証で.NET Framework のエラーが表示され、

正常に認証出来ない場合のみインストールして下さい。

参考：ピースネットクラブ保守認証を行う

初回起動時の初期設定

上出来 BEST8 本体のインストール完了後、上出来 BEST8 の起動を行い以下の設定を行います。

1. プロテクタを利用可能にする。
2. ピースネットクラブ認証（保守情報の登録・更新）
3. 利用地域設定を行い、様式・施工管理基準・その他データのインストール。

上出来 BEST8 の初回起動時、以下の画面が表示されます。

このメニューと同じ機能は、起動後のリボンメニュー内に用意されています。

設定完了後、以下の画面が表示されます。



設定が完了していませんを選択する事により、次回起動時にも初期設定画面が表示されます。

プロテクタドライバをインストールする

上出来 BEST8 でスタンドアロン版プロテクタを接続する PC、又はサーバー監視システムで LAN 版プロテクタを接続するサーバーには、プロテクタドライバのインストールが必要です。

USB プロテクタを『接続しない』状態で以下の操作を行って下さい。
起動している全てのアプリケーションを終了して下さい。

1. **上出来 BEST8 初期設定**画面で **USB ドライバをインストールする**をクリックする、

又は上出来 BEST8 台帳管理**プロテクタ**タブの**その他のプロテクタ設定**から**プロテクタドライバのセットアップ**ボタンをクリックします。



2. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、表示内容を確認の上、**はい**をクリックします。

3. USB プロテクタドライバーのセットアップ画面で**インストール**をクリックします。



インストール済みのプロテクタドライバが検出された場合

旧バージョンのプロテクタドライバを削除するため、再起動が必要になります。
作業中の内容を保存した上で、**はい**をクリックしてコンピュータを再起動します。



再起動完了後、Windows のデスクトップ画面にコマンドプロンプトウインドウが表示されますので、ウインドウがアクティブな（選択されている）状態で何かキーを押します。



ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、表示内容を確認の上、**はい**をクリックします。



→次の手順に進みます

4. メッセージに従って **USB プロテクタをパソコンに接続**し、**OK** をクリックします。



5. **次へ**をクリックします。



6. しばらくすると、ドライバのインストールが完了します。



完了をクリックし、プロテクタのランプが点灯している事を確認して下さい。

プロテクタを利用可能にする

プロテクタドライバのインストール後、プロテクタを利用可能にします。

プロテクタが認識できない状態で、それぞれのスイッチを ON にすると、上出来 BEST8 の起動が遅くなる場合があります。

スタンドアロン版

上出来 BEST8 初期設定画面の **USB プロテクタを利用可能にする**、又は**プロテクタ**タブの **USB プロテクタを使用する**をクリックします。

手動でプロテクタ認証を行う場合、**USB プロテクタチェック**をクリックして下さい。

LAN 版

上出来 BEST8 初期設定画面の **LAN プロテクタを利用可能にする**、又は**プロテクタ**タブの **LAN プロテクタを使用する**をクリックします。

自動で LAN 認証を行う場合、**サーバーの自動検出**をクリックして下さい。

手動で LAN 認証を行う場合、サーバー名に**上出来 BEST8 サーバー監視**がインストールされたサーバー（パソコン）の**コンピュータ名**を入力し、**LAN プロテクタチェック**をクリックして下さい。

パソコン名の確認方法等、詳しくは上出来 BEST8 台帳管理　操作ガイドのプロテクタページをご覧ください。

ピースネットクラブ保守認証を行う

正常にプロテクタを認証している状態で、**ホーム**タブの**ピースネットクラブ**グループから**ピースネットクラブ認証**を実行して下さい。**インターネットへの接続が必要です。**





.Net Framework のエラーが出る場合

該当のパソコンに.NET Framework 4 が正常にインストールされていない可能性があります。

以下の Microsoft サイトからダウンロード、又は**上出来 BEST8 インストールメディア**からインストールを行って下さい。既に.NET Framework 4 がインストールされている旨のメッセージが出た場合は、「修復インストール」を選択して下さい。

Microsoft .NET サイト：「.NET Framework 4 ダウンロード」
http://www.microsoft.com/ja-jp/net/netfx4/download.aspx

参考：上出来 BEST8 インストールメニューのインストールオプションについて

「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合

以下の点をご確認下さい。

1. インターネットに正常に接続可能な状態か。

   Google や Yahoo 等の一般的なサイトに正常に繋がるかご確認下さい。

2. セキュリティソフトによるブロックの警告は出ていないか。

   セキュリティソフトのブロック等のログに以下のものが登録されていないかご確認下さい。

   www.peacenet.co.jp

   www.johdeki.com

   Pn8Ledger.exe

   Pn8WebAuth.exe

3. ファイアウォールに通信を遮断されていないか。

   ファイアウォールのブロック対象に以下ものが登録されていないかご確認下さい。

   www.peacenet.co.jp

   www.johdeki.com

   Pn8Ledger.exe

   Pn8WebAuth.exe

アプリ設定

上出来 BEST8 本体のインストール完了後、様式・施工管理基準・その他のデータ集をセットアップします。

プログラムのアップデート

お手持ちのインストールメディアの発行時期により、現在の最新版では無い場合があります。インストール完了後は必ず**上出来の更新確認**を実行して下さい。アップデートがある場合、リボンバー下に通知メニューが表示されます。

1. プログラムアップデートを実行します。プログラムアップデートを実行して下さい。画面上がサーバーで公開されているバージョン、下が現在インストールされているバージョンの表示です。インストール直後は **[初期インストール版]** と表示されることがあります。

2. **ユーザーアカウント制御**が表示された場合、表示の内容をご確認の上**はい**をクリックします。



3. **上出来 BEST8 プログラムアップデート**が表示されますので**アップデート開始**を実行して下さい。

通常、すでに最新状態で更新の必要が無いファイルはダウンロードしません。全てのファイルを更新する場合は、**実行済みのデータを再ダウンロードする**にチェックを入れて下さい。

4. アップデートが完了したら、再度**上出来 BEST8** を起動してご利用ください。

インターネットに接続できない状態でプログラムのアップデートを行いたい場合は、インストールメディアの**上出来 BEST8 インストールメニュー**より**上出来 BEST8 の更新**を実行して下さい。

利用地域設定

利用する地域を設定する事により地区様式の設定を簡単に行う事ができます。

左側リストから利用したい様式の分類を選択して下さい。



インターネット経由で～：インターネット経由で最新版の様式等をダウンロードし、インストールします。選択後、次項目様式/管理基準アップデートに進みます。

インストール CD から～：お手持ちのメディアから様式等をインストールします。※最新では無い可能性があります。上出来 BEST8 インストールメディアをドライブにセットしてから実行して下さい。詳しくは**インストールメディアから更新を行う場合**をご覧下さい。

機関/地域の設定を行い～：利用地域設定画面を終了します。後で様式等をインストールする場合は、**様式/管理基準アップデート**を実行して下さい。

様式/管理基準アップデート

各システムで利用する様式をインストール・更新する画面です。

機関や地区毎に分類されているシステムでは、**利用地域設定**で設定した地区が表示されます。



OK ダウンロード開始を実行すると、ダウンロード・更新に進みます。

インストールメディアから更新を行う場合

インターネットに繋がらない状態、又は保守未加入の状態でインストールメディアからのアップデートを行う場合は、以下の手順で作業を行って下さい。

インストールメディアの出荷時期により内容が最新版ではない可能性がありますので、可能な限り台帳管理メニューからのアップデートをご利用下さい。

プログラムのアップデート

インストールメディアの**上出来 BEST8 インストールメニュー**を起動し、**上出来 BEST8 の更新**を実行して下さい。

様式/管理基準のインストール

上出来 BEST8 台帳管理の**表示・アプリ設定**から**利用地域設定**を実行し、**インストール CD から様式/管理基準を設定する**メニューを行って下さい。



途中、様式フォルダを指定する画面が表示されます。インストールメディアの**アップデート**フォルダ内 **revXXXXXXXX_XXXX**（X は日付）フォルダを指定して下さい。





旧バージョンからのデータ移行

上出来 BEST8（ver8012 以降）では、上出来 BEST（旧版/ver6475 以降）からデータを移行（データコンバート）することが出来ます。

制限事項・注意事項

上出来 BEST8 のデータ環境パスを変更している場合は、元のデータ環境パスに戻して下さい。

旧バージョンから移行可能/不可能なデータは次の通りです。

移行できるデータ

- 各システムのタイトルデータ
- 各システムの入力データ
- 各システムの詳細設定
- 各種マスター
- 工種作成・積算連動情報

移行できないデータ

- インストールデータ（様式、施工管理基準、文例集、パターン集）
- 様式に関するデータ（印刷作図、フリー印刷作図、印刷状態保存、様式選択状態、等）
- ユーザー書式、ユーザーパターン
- 各システムの入力履歴
- 各システムの連動状態
- 各システムのウインドウ状態
- プロテクタ及びピースネットクラブの認証情報
- その他、上出来 BEST8 に同一の機能が無いもの

なお、写真管理システムのユーザー書式については、様式作成画面のバックアップ/データ取込機能を利用しての移行が可能です。

データ移行の手順

1. あらかじめ上出来 BEST8（ver8012 以降）は終了した上で、

   上出来 BEST（旧版/ver6475 以降）の台帳管理システムを起動します。

2. **バックアップ**ボタンをクリックし、**上出来 8 へ出力**を選択します。



●出力メニューが表示されない場合は、ver6475 以降にアップデートして下さい。

3. 出力対象とする工事タイトルにチェックを入れ、**決定**ボタンをクリックします。



4. 出力対象とするシステムとマスター（全工事タイトル共通データ）にチェックを入れ、

   出力先が上出来 BEST8 のインストールフォルダになっていることを確認して下さい。



5. **OK** をクリックするとデータの出力が開始されます。

   進捗は台帳管理システム下部のステータスバーに表示されます。



6. 出力完了のメッセージが表示されたら **OK** をクリックして画面を閉じます。



7. 上出来 BEST8 台帳管理を起動し、データ移行が正常に完了していることを確認して下さい。

旧写真管理データは、上出来 BEST8 写真管理の初回起動時にコンバートされます。

このため、写真の枚数や容量によっては初回の起動に時間が掛かることがあります。

その他

インストール・初期設定後の設定に関して

インストール・初期設定後の設定に関しては、上出来 BEST8 台帳管理　操作ガイドをご覧下さい。

マニュアルをご覧になる際の注意事項

Windows 8 から標準で搭載されているリーダーでは、別のマニュアルへのリンクを参照する事ができません。Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader（Adobe Reader）をご利用ください。

Adobe Systems 社：

Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード| 無料の Windows、Mac OS、Android 向け PDF ビューア

Adobe Acrobat と Adobe Acrobat Reader（Adobe Reader）を同一 PC にインストールすると、PDF 取込みオプションやプラットフォームの PDF 変換機能に影響が出ますので注意して下さい。

上出来 BEST8　スタートアップガイド

2015 年 6 月 2 日版

株式会社ピースネット

岩手県大船渡市大船渡町赤沢 12-17